

MRC-AUDIO

Configuración de un segundo punto de control

Configuración de un segundo punto de control

Para configurar un segundo punto de control, es necesario primero instalar el programa en el segundo PC como si este fuera a ser un punto de control normal.

Una vez instalada la aplicación procedemos a cambiar la configuración de la ubicación de la base de datos.

Previamente habrá que compartir la carpeta que contiene la base de datos para que sea accesible a través de la red, tanto para lectura como para escritura.

Supongamos que el PC principal se llama **Principal**, buscamos la carpeta “**c:\archivos de programa\mrcaudio\ld-500\data**” y pulsando con el botón derecho sobre la carpeta aparece la opción **Compartir**, nos aparece un cuadro de dialogo en el que seleccionamos **Compartir esta carpeta**, y elegimos un nombre por ejemplo **Base**, y pulsamos aceptar.

Una vez compartida la carpeta podemos configurar la base de datos del segundo PC , supongamos que se llama **Secundario**.

Accedemos al **Panel de Control**, y buscamos el icono **BDE Administrator**. Al abrirlo aparece la configuración de las bases de datos del sistema.

Pulsando en la lengüeta **Databases**, seleccionamos la que se llama **MRCAudio**, y en la lengüeta definition obtenemos los datos de configuración. Debemos modificar la opción **Path**.

Path contendrá la misma ruta que en **Principal**, lo que tenemos que hacer es que este **Path** contenga la ruta a la base de datos de principal. Tomando los datos que hemos puesto de ejemplo, es decir que el PC principal se llama **Principal** y la carpeta compartida **Base**, la ruta seria [\\Principal\base](#), si queremos también podemos poner la dirección IP del ordenador si la conociéramos en lugar del nombre, supongamos que es **192.168.1.2**, podríamos poner la ruta [\\192.168.1.2\base](#), que es sinónimo de la anterior.

Para que este cambio sea grabado es necesario pulsar la flecha azul que aparece en la parte superior, junto a otro flecha roja, que aplicara los cambios de manera definitiva.

Ahora pasamos a la lengüeta **Configuration**, y vamos navegando por el árbol que aparece **Configuration->Drivers->Native-**

>**Paradox**, nos aparece en la ventana **Definition** la opción **Net Dir**, en el que tenemos que introducir el mismo directorio que en la ruta de la base es decir [\\Principal\base](#) o [\\192.168.1.2\base](#).

Para que este cambio sea grabado es necesario pulsar la flecha azul que aparece en la parte superior, junto a otro flecha roja, que aplicara los cambios de manera definitiva al igual que en el cambio anterior.

Finalmente cerramos la aplicación **BDE Administrator**.

Con esto quedaría configurado el segundo PC para acceder a la misma base de datos. Para probarlo arrancamos la aplicación y comprobamos que aparecen los mismos datos que en el otro PC.